

Trimitere notificări prin SMS

WinMENTOR ENTERPRISE oferă posibilitatea utilizatorilor de a trimite notificări de tip text și pe SMS, pe lângă notificările deja existente (prin task-uri, mesaje interne **WME** și email).

Pentru aceasta trebuie să se încheie un contract cu o firmă autorizată. Momentan, din **WME** se trimit SMS-uri prin intermediul serviciului Notifica.ro, Orange, SMSAdvert dar se pot face dezvoltări și pentru alte servicii SMS, în funcție de cerințe.

Se pot trimite simultan mesaje către un număr nelimitat de destinatari, la o oră prestabilă.

I. CONFIGURĂRI

1. Serviciul SMS Notifica.ro

Statusul mesajelor poate fi consultat în rapoartele puse la dispoziție de Notifica.ro. Un mesaj poate avea până la 160 de caractere, însă, dacă mesajul conține caractere speciale, limita de 160 poate scădea la 80 de caractere.

Utilizatorul **WinMENTOR ENTERPRISE** va trebui să adauge un user și o parolă - API Key și API Secret, generate de Notifica.ro în interfața **WME**, după crearea contului. Acestea se introduc în *WMSERVICE > Firme WME > eMail și SMS* pe câmpurile Api Key și Api Secret. Ulterior se apasă *Setare acces server SMS*.

Firma WME

FIRMA Alert

Nume prescurtat Alert

ID Firma

? Persoana fizica

? Vizibila comenzi online

? Firma este o baza de date WMRetail

Orar backup dedicat firmei ?

Cate arhive de backup pastrez

Salvez

Renunt

Firma parinte ?

Firma depozit DWH ?

Log Verificare Structuri

Log Actualizare Constante

Parola Firma

Date generale

Diverse

eMail si SMS

Server eMail

Gmail

Inregistrare server eMail

Autentificare WMEJobMaster

Server SMS

Server SMS 1

Servere SMS

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

Denumire	PROVIDER
Server SMS 1	www.notifica.ro

Nomenclator servere SMS

Denumire Server SMS 1

Provider www.notifica.ro

URL http://www.notifica.ro/_apis/_u.php?_slng=ro&_ak=%API_KEY%

Metoda POST

Content type Content-Type

Content value application/x-www-form-urlencoded

From value WME

CHKSUM Params %NRTELEFON%:%FROMMSG%:%MESAJ%:send_sms:%API_SECRET%:%TIMESTAMP%

JSON Param {"request":{"output_format":"json", "timestamp":"%TIMESTAMP%", "method":"send_sms", "checksum":"%CHECKSUM%"}, "params":{"smsto":"%NRTELEFON%"}},

JSON Data data=%JSONPARAM%


API Key

API Secret

ERR Marker error_msg

Salvez

Renunt



2. Serviciul SMS ORANGE

Pentru a putea folosi aceasta functionalitate, trebuie instalat `ORMRestService.exe`. Se copie executabilul iar apoi se lanseaza din `CMD.exe` linia **`ORMRestService.exe /install`** (fiind pozitionat in folderul unde este serviciul). Din Task manager > Services se porneste serviciul WME ORM Service.

Datele de autentificare din WinmService sunt urmatoarele:

Field	Value
Denumire	Server ORANGE
Provider	xxx.xxx.xx.xx
URL	http://xxx.xxx.xx.xx:PPPP/root/wmeserver/sendsms_orange
Metoda	POST
Content type	application/x-www-form-urlencoded
Content value	Pinkbunny.romania
From value	1234
CHKSUM Params	
JSON Param	
JSON Data	
API Key	.sjdasjfdafk.azdfk.dfasd;asd87asd7as7da
API Secret	
ERR Marker	


- Provider = **xxx.xxx.xx.xx** este IP server unde e instalat serviciul **WME ORM Service** ;
- URL = **http://xxx.xxx.xx.xx:PPPP/root/wmeserver/sendsms_orange**, in care xxx.xxx.xx.xx este IP-ul, iar PPPP este portul (8085 la noi deocamdata)
- Content value = **Pinkbunny.romania** este **UserName** furnizat de ORANGE;
- From value = **1234** este Senderul, numarul de pe care se trimite SMS-ul furnizat de ORANGE;
- Apy Key = **.sjdasjfdafk.azdfk.dfasd;asd87asd7as7da** este cheia de autentificare furnizata de ORANGE.

3. Serviciul SMSAdvert

Pentru a trimite sms-uri prin serviciul SMSAdvert se va instala serviciul ORMRestService.exe (similar ca la Orange).

Setarile din WinMService sunt urmatoarele:





- Provider = xxx.xxx.xx.xx este IP server unde e instalat serviciul **WME ORM Service** ;
- URL = **http://xxx.xxx.xx.xx:PPPP/root/wmeserver/sendsms_advert**, in care xxx.xxx.xx.xx este IP-ul, iar PPPP este portul (8085 la noi deocamdata)
- Apy Key = 213254653gdafadg este cheia de autentificare furnizata de SMSAdvert.

II. FUNCȚIONARE

În macheta de Alerte se va bifa SMS și se va introduce numărul de telefon al destinatarului. Acesta se poate aduce și din nomenclatorul de parteneri sau personal, prin sintaxă SQL. Numărul de telefon trebuie să fie introdus fără „+” sau „00” la început.

